

Verzije operativnog sistema Windows 7

Windows 7 Starter

Ne uključuje opciju Windows Aero i ne postoji u 64-bitnoj varijanti.

Windows 7 Home Basic

Ova verzija je namenjena samo nekim tržištima. Ima ugrađen Aero ali su neke njegove opcije isključene.

Windows 7 Home Premium

Ova verzija sadrži svojstva potrebna segmentu tržišta kućnih računara poput Windows Media Center, Windows Aero i touch-screen kontrole.

Windows 7 Professional

Ova verzija je namenjena pojedincima i manjim firmama. Uključuje sva svojstva prethodne verzije, a ima i mogućnost korišćenja Remote Desktop servera, enkripcije fajl sistema, rada u Windows XP režimu itd....

Windows 7 Enterprise

Samo za kompanije sa kojima Microsoft ima posebne softverske ugovore. Verzija ima dodatne alate poput višejezičke podrške (Multilingual User Interface - MUI), BitLocker enkripcije i podrške za UNIX aplikacije.

Windows 7 Ultimate

Ova verzija ima ista svojstva kao i Enterprise verzija s tim da je dostupna pojedinačnim korisnicima.

1. Zaboravljena šifra naloga

Problem zaboravljene šifre za nalog rešava se ugrađenim čarobnjakom koji se startuje sekvencom **Control Panel -> User Accounts and Family Safety -> User Accounts -> Create a Password reset disk**. Slediti instrukcije čarobnjaka što će na kraju da dovede do kreiranja fajla userkey.psw (najbolje je snimiti taj fajl na fleš).

Kada se prilikom ulaska u nalog otkuca pogrešna šifra (jer je tačna zaboravljena) onda se ispod naloga pojavljuje opcija Reset password koja omogućava da se (uz priključen uređaj, npr. fleš) direktno formira nova šifra i uđe u nalog.

2. Pravljenje "slike" sistema (ISO fajl)

Koristiti sekvencu **Control Panel -> System and Security -> Backup and Restore -> Create a system image**. Pre početka korišćenja čarobnjaka uputno je da se pročita odrednica **How do I restore my computer from a system image?**

3. Narezivanje "slike" sistema

Ako "slika" sistema (ISO fajl) nije već napravljena na DVD mediju onda je dovoljno da se dva puta klikne na ISO fajl i pokrene automatsko narezivanje na prazan CD ili DVD ubačen u uređaj.

4. Pravljenje rezervne kopije (backup)

Za podešavanje backup-a koristiti sekvencu **Control Panel > System and Security > Action Centre > Set up backup** čime se pokreće čarobnjak za pravljenje rezervne kopije.

5. Kreiranje sistemskog diska za oporavak

Windows 7 ima alat za pravljenje butabilnog **System Repair Disc**-a koji uključuje neke sistemske alate i komandni prompt. Pritisnuti Win logo tipku i otkucati komandu **system repair disc**. Isto se postiže sekvencom **Start > Maintenance > Create a System Repair Disc** i Windows 7 će napraviti butabilni disk.

6. Kontrola korišćenja računara

Ako računar delite sa nekim onda će možda biti potrebno da se ograniči njegov pristup aplikacijama, fajlovima ili dokumentima. **AppLocker** alat se pokreće tako što se pritisne (i pusti) Win logo tipka, a zatim otkuca komanda **gpedit.msc**. Nakon toga se bira **Computer Configuration -> Windows Settings -> Security Settings -> Application Control Policies -> AppLocker**. Kliknite desnim tasterom miša na jednu od opcija (Executables, Installers, Script) i pomoću čarobnjaka napravite novo pravilo.

7. Windows Action Center

Windows Action Center daje važne informacije o računaru, poput statusa sigurnosti (Security), održavanja (Maintenance), mogućim problemima u radu, rasporedu pravljenja rezervnih kopija itd.... Otvara se sa **Control Panel -> System And Security -> Action Center**.

8. Pronađite “zagušenje”

Ako računar radi usporeno onda kliknite na Start, otkucajte komandu **resmon** i pritisnite Enter da biste učitali Resource Monitor. U dobijenom prozoru postoje kartice za analizu rada procesora, memorije, diska i mreže. Windows 7 će automatski da prikaže koji proces troši najviše sistemskih resursa. Posebno je značajna analiza rada procesora. Ako je neki program “zaglavio” onda kliknite na njegovo ime desnim tasterom i birajte opciju Analyze Process. Trebalo bi da dobijete informaciju kojom rešavate problem.

9. Bolji System Restore

Desni klik na My Computer, zatim sekvenca **Properties > System Protection > System Restore > Next** i zatim izaberi tačku obnavljanja. Kliknuti na tipku **Scan for affected programs** i Windows će dati informaciju koji programi i drajveri će biti izbrisani ili obnovljeni zbog vraćanja na tačku obnove.

10. Windows platforma za rešavanje problema

Nakon pritiska na tipku Win logo otkucati komandu **troubleshoot** ili **fix**. Dobija se panel sa nizom opcija za nalaženje i rešavanje problema.

11. Alatka Problem Step Recorder

Problem Step Recorder je važan alat koji može da se koristi u raznim okolnostima. Aktivira se tipkom Windows logo, a zatim se otkuca komanda **psr.exe** i bira opcija Record. Svaka akcija se snima u jedan HTML dokument koji može da se edituje. Ovo je od koristi prilikom pojave problema ili za pravljenje tutorijala.

12. Enkripcija fleš uređaja

Fajlove na flešu možete da zaštitite koristeći Microsoft tehnologiju BitLocker tako da samo uz šifru može da im se pristupi. Desni klik na ikonu fleša, uključiti Turn on Bitlocker i slediti dalje instrukcije (*ovu mogućnost ima samo verzija Ultimate*).

13. Podešavanje dejstva tipke Power

Umesto tekućeg podešavanja na Shut Down ova tipka može da se podesi na neku drugu opciju. Potrebno je da se klikne desnim tasterom miša na Start (ili na taskbar), izabere opcija Properties, aktivira kartica Start Menu i u listi Power Boot Action jedna od ponuđenih akcija tipke Power.

14. Prikazivanje praznih prenosivih uređaja

Da ne biste pomislili da je novokupljeni uređaj (npr. čitač memorijskih kartica) u kvaru, Windows 7 (koji podrazumevano ne prikazuje prazne uređaje) ima sekvencu **Control Panel -> Appearance and Personalization -> Folder Options -> View** gde je potrebno da se na kartici View deselektuje opcija **Hide empty drives in the computer folder**.

15. Kalibracija ekrana

U Windows 7 je ugrađen čarobnjak za kalibraciju ekrana koji omogućava da se pravilno podesi osvetljenje, kontrast i postavke boja tako da neće biti nikakvih problema u posmatranju slike ili teksta. Čarobnjak se pokreće tako što se pritisne Win logo tipka, a zatim otkuca komanda **dccw**.

16. Slajd šou kao pozadina displeja

Desni klik na desktop, opcija **Personalize -> Desktop Background**, zatim držati Ctrl i izaberi slike za slajd šou. Može da se izabere i interval između slika kao i pojavljivanje slika određenim redosledom ili slučajno.

17. Kombinovanje ikona u taskbaru

Kada je otvoreno više prozora ili aplikacija, taskbar nema dovoljno prostora za sve pa je moguće njihovo kombinovanje tako što se klikne desnim tasterom na Start tipku, a zatim **Properties -> Taskbar** i čekirati Combine when taskbar is full.

18. Povećavanje slobodnog prostora na desktopu

Windows 7 taskbar se ponaša kao jedna velika Quick launch paleta. Najbrži način da se njemu doda prečica nekog programa jeste da se na ikonu na desktopu klikne desnim tasterom i izabere opcija Pin To Taskbar. Taskbar će još bolje da izgleda ako se uradi sekvenca **desni klik na taskbar > Properties > Taskbar > Use small icons > OK**.

19. Dodavanje video fajlova u Start meni

Desni klik na Start, zatim **Properties -> Start Menu -> Customize** i postaviti Videos na **Display as a link**.

20. Lako dodavanje novog fonta

Preuzeti neki font (npr. sa mreže), dva puta kliknuti na njegov naziv i pojaviće se tipka za instalaciju.

21. Isključivanje (ili uključivanje) sistema za obaveštavanje

Koristiti **sekvencu Control Panel > System and Security > Action Centre > Change Action Center settings** čime se dobija mogućnost da se po stavkama isključi (ili uključi) sistem za obaveštavanje.

22. Kruženje kroz otvorene programe pomoću menija

Ovo je slično sa Alt + Tab, s tim da otvara meni odmah iznad taskbara. Kombinacija tipki Win logo + T postavlja fokus na krajnju levu ikonu taskbara. Nakon toga, strelicama može da se pomera fokus uz pregled sadržaja.

Postavljanje fokusa na ikone u taskbaru postiže se i kombinacijom Win logo + 1 (na prvu ikonu) ... Win logo + 5 (na petu ikonu).

23. Pokretanje programa s pravom administratora

Držati Ctrl + Shift tokom pokretanja programa.

24. Startovanje programa u svojstvu drugog korisnika

Windows 7 ima mogućnost startovanja programa u svojstvu administratora ili u svojstvu nekog drugog korisnika. Potrebno je da se drži taster Shift i klikne desnim tasterom miša na ikonu izvršnog fajla ili na prečicu nakon čega se bira **Run as another user**.

25. Aktiviranje prozora istog programa

Ako je jedan program otvoren više puta onda se prozori otvaraju tako što se drži Ctrl dok se mišem bira ikona programa.

26. Brže pokretanje programa

Ako je neki program već pokrenut ali je potrebno da se pokrene još jednom onda se to najbrže radi tako što se drži tipka Shift i klikne na njegovu ikonu levim tasterom miša ili se samo klikne srednjim tasterom miša.

27. Automatsko uređivanje ikona na desktopu

Možete da zaboravite na kombinaciju desni klik -> Auto arrange. Dovoljno je da držite pritisnutu tipku F5.

28. Vezivanje tekućeg prozora za levu ivicu ekrana

Kombinacija tipki Windows logo + strelica levo ili se naslovni red prozora prevuče mišem do leve ivice ekrana.

29. Vezivanje tekućeg prozora za desnu ivicu ekrana

Kombinacija tipki Windows logo + strelica desno ili se naslovni red prozora prevuče do desne ivice ekrana.

30. Širenje prozora na ceo ekran

Umesto klasične alatke za maksimizovanje prozora dovoljno je da se mišem povuče naslovni red prozora na gornju ivicu ekrana.

31. Minimiziranje prozora na desktopu

Ako je na desktopu otvoreno više prozora onda je moguće istovremeno minimizovanje tako što se jedan od otvorenih prozora nekoliko puta brzo pomeri levo-desno (taj prozor se ne minimizuje). Na isti način se minimizovani prozori ponovo šire.

32. Isključivanje opcije „pametnog“ uređivanja prozora

Ako vam se ne sviđa osobina Windows-a 7 da inteligentno uređuje prozore (prethodno navedeno), postoji način da se ta opcija isključi. Pritisnuti tipku Win logo i otkucati komandu **regedit**, preći na **HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop** i postaviti **WindowArrangementActive** na **0**. Nakon resetovanja računara inteligentno uređivanje prozora će biti isključeno.

33. Poboljšani kalkulator

Novi Windows 7 kalkulator ima mogućnost preračuna valuta, datumskih funkcija, finansijskih funkcija itd... Moguće je birati između standardnog, naučnog, programerskog i statističkog moda.

34. Novi formati u WordPad-u

Program WordPad podrazumeva snimanje dokumenata u formatu Rich Text Format, kao i ranije. Međutim, u listi Save As Format postoji i opcija formata .docx kao i .odt (OpenOffice). Isto važi i za otvaranje dokumenata.

35. Slobodan paket kodeka

Nažalost, **Windows Media Player** ne može da reprodukuje neke audio i video fajlove, tako da su i dalje potrebni kodeci. Međutim, sada je moguće njihovo slobodno preuzimanje sa linka [download here](http://shark007.net/win7codecs.html) (shark007.net/win7codecs.html).

36. Poboljšana defragmentacija diska

Windows 7 omogućava defragmentaciju iz komandne linije. Pritisnite tipku Win logo i otkucajte komandu **cmd**. Hard disk se zatim defragmentuje komandom **defrag** sa opcijama: /r za istovremenu defragmentaciju više fizički nezavisnih drajvova, -a za analizu potrebe defragmentovanja, -v za štampanje izveštaja, -r za tretiranje fajlova sa najmanje 64 Mb fragmentacije kao da nisu fragmentirane, -w za potpunu defragmentaciju, /u prikazuje razvoj procesa defragmentacije (sve opcije mogu da se vide komandom defrag /?). Na primer defrag C: -v -w obavlja defragmentaciju celog C diska sa izveštajem.

37. Omogućavanje opcije Run u Start meniju

Windows 7 podrazumevano nema poznatu opciju Run u Start meniju. Međutim, ona može da se postavi tako što se klikne desnim tasterom u neki slobodan deo otvorenog Start menija, izabere Properties, kartica **Start Menu**, tipka **Customize** i čekira opciju **Run Command**.

38. Internet Explorer 8 kompatibilni režim

Ako se sajtovi ne otvaraju korektno onda je možda potrebno da se uključi kompatibilni režim rada za Internet Explorer 8. Otvoriti Internet Explorer, birati **Tools -> Compatibility View Settings** i čekirati **Display all websites in compatibility view**, zatim **OK**.

39. Korišćenje aplikacije Sticky Notes

Otkucati **stikynot.exe** i možete da otkucate bilo kakvu belešku. Desnim klikom na belešku dobija se mogućnost promene boje. Klikom na znak + u naslovu beleške otvara se nova beleška. Sa **Alt + F4** se zatvaraju sve beleške pri čemu se automatski snimaju.

40. Ne koristite Windows Vistu

Ovo je veoma koristan savet

POGLEDAJTE SAJT:

www.microsoft.com/windows/windows-7/default.aspx